

# SOLIDWORKS PDM Upgrade Proces

## VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding is essentieel wanneer u uw SOLIDWORKS PDM systeem wilt upgraden. Het is belangrijk om de transitie van uw huidige PDM versie naar de nieuwe versie te plannen in plaats van te moeten improviseren wanneer u er midden in zit. Op die manier voorkomt u een lange stilstand én frustratie bij uw werknemers. Dit document is bedoeld als handleiding om u zo goed mogelijk voor te bereiden op een update. Zijn bepaalde onderwerpen nieuw voor u? Dan wordt er aangeraden om dit onderwerp nog eens goed door te lezen in de 20XX Installation Guide.

### Tips

- Voorkom stilstand door de upgrade te plannen op een moment dat de meeste werknemers niet aan het werk zijn (denk aan 's nachts of in het weekend).
- Informeer werknemers over het geplande moment van de upgrade, wat ze kunnen verwachten en of ze eventuele upgrade stappen moeten ondergaan.

## INSTALLEREN VAN EEN LINK/EMAIL?

Indien u nog geen installatie DVD's heeft, kunt u de dataset downloaden via de onderstaande link.

<https://customerportal.solidworks.com>

Als u gebruik maakt van de link, is het aan te raden dat u nagedacht heeft over waar u de bestanden gaat plaatsen voordat u begint met de installatie ("setup.exe").

## CHECK DE SYSTEEMVEREISTEN

Grafische kaart:

<http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html>

SOLIDWORKS:

<http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html>

PDM:

<http://www.solidworks.com/sw/support/PDMSystemRequirements.html>

\* Verzeker dat de SQL versie binnen de specificatie valt

## SQL STANDAARD SERVER (PDM PROFESSIONAL)

Als uw SQL server niet geschikt blijkt te zijn om de nieuwe PDM versie te kunnen draaien, gebruik de DVD of vraag de SQL standaard installatie bestanden aan bij de helpdesk van CAD2M.

**KORT OVERZICHT**

- Voer een systeem back-up uit
- Schakel de Anti-Virus/Anti-Spyware/Anti-Malware & Firewall programma's uit, inclusief Windows Defender Firewall of Security Essentials.
- Schakel Gebruikersaccountbeheer (UAC) uit tijdens de installatie
- Update PDM op de server
  - Update SQL server:
    - PDM Professional - SQL Standard;
    - PDM Standard – SQL Express
    - SQL sa inlog gegevens
    - Invoeren juiste SQL instance vereist (bij standaardinstellingen gebruik: Localhost)
  - Update PDM Database server
  - Update PDM Archief server
- Update License Manager (SNL)
- Lokaliseer en voer de Upgrade uit vanuit Installatie bestanden (Update SQL Tables)
  - Als de bestanden zijn opgeslagen op de standaard locatie, volg dan onderstaande navigatie:  
C:\Users\User\_Name\Downloads\SOLIDWORKS\_20XX\_SPX.X\SWPDMServer\Upgrade\Upgrade.exe
- Update PDM Client op alle werkstations
  - Elk workstation dat PDM gebruikt, dient geüpgraded te worden naar dezelfde versie als de server. De installatie van PDM is onderdeel van het SOLIDWORKS installatie proces. Download de installatiebestanden en voer vervolgens de update uit met behulp van de SOLIDWORKS Installatie Manager.
    - Upgrade: Klik: Start menu > type: Installatie Manager > Dubbelklik
    - Nieuwe installatie:  
C:\Users\user\Downloads\SOLIDWORKS\_20XX\_SPX.  
> Lokaliseer Setup.exe (rode kubus met S en W)  
> Rechtermuisklik > uitvoeren
  - Update APIs etc.

Dit document is bedoeld als snelle handleiding voor de ervaren PDM gebruiker en/of beschrijving over wat u kunt verwachten. Als u een uitgebreidere gids nodig heeft, kunt u de Installatie Gids van het desbetreffende jaar hanteren. Er zijn verscheidene belangrijke secties in de gids die maar kort of helemaal niet behandeld worden in dit artikel. De Installatie Gids is een lang en technisch boekwerk, maar het is beter om goed georganiseerd te beginnen zodat u geen belangrijke punten mist.

Het is altijd aan te bevelen om te dubbelchecken welk type licentie (Editor/Contributor/Viewer) en type licentie (PDM Professional/PDM Standard) u heeft. Het icoon van PDM Pro database is goud en van PDM standaard is zilver. Tot slot: vergeet niet om uw beveiliging weer te activeren zodra u klaar bent.

Succes!